

## macOS Catalina をご利用の方へ

### ■ iCata for PC (Mac) インストールについて

macOS CatalinaでiCataをインストールする際に以下のようなメッセージが表示され、インストールできない場合があります。  
その場合、この資料の手順に従って、インストールを行ってください。



対象バージョン	iCata for PC (Mac) 4.1.4
---------	--------------------------

### 手順

1. Adobe AIR ランタイム 32.0 のインストール
2. Adobe AIR ランタイム 32.0 の拡張属性「quarantine」の削除
3. iCata for PC (Mac) 4.1.4のインストール


# 1. Adobe AIR ランタイム 32.0 のインストール

- ① Adobe AIRのインストーラーをダウンロードします。

<http://get.adobe.com/air>



- ② インストーラーをダブルクリックします。




- ③ チェックボックスにチェックをいれて「開く」をクリックしてください。



- ④ 使用許諾を確認して「同意する」をクリックしてください。



- ⑤ Macのユーザ名とパスワードを入れて「ヘルパーをインストール」をクリックしてください。



- ⑥ インストールが完了しました。



## 2. Adobe AIR ランタイム 32.0 の拡張属性「quarantine」の削除

- ① 「Launch Pad」より、「ターミナル」アプリを起動させます。



- ② 以下2つのコマンドを実行してください。  
パスワードの入力が求められますので、  
ご利用のMacのパスワードを入力してください。

### ▼コマンド

```
cd /Library/Frameworks  
sudo xattr -r -d com.apple.quarantine ./Adobe\ AIR.framework
```

A screenshot of a terminal window titled 'Frameworks — -bash — 122x27'. The terminal shows the following text:

```
Last login: Wed Feb 12 21:16:57 on ttys000  
The default interactive shell is now zsh.  
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.  
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.  
g5qat-no-MacBook-Pro:~ g5qat$ cd /Library/Frameworks  
g5qat-no-MacBook-Pro:Frameworks g5qat$ sudo xattr -r -d com.apple.quarantine ./Adobe\ AIR.framework  
Password:  
g5qat-no-MacBook-Pro:Frameworks g5qat$
```


The command `sudo xattr -r -d com.apple.quarantine ./Adobe\ AIR.framework` is highlighted with a red box. The prompt `g5qat-no-MacBook-Pro:Frameworks g5qat$` is also highlighted with a red box.

### 3. iCata for PC (Mac) 4.1.4のインストール

- ① インストーラをダウンロードします。  
<https://www.icata.net/icata/pc.html>



- ② 「Install iCata」をクリックしてください。



- ③ チェックボックスにチェックを入れ、「開く」をクリックしてください。



- ④ 「続行」をクリックしてください。



- ⑤ 「開く」をクリックしてください。



- ⑥ インストール中に以下のメッセージが複数回表示される場合があります。その場合、パスワードを空欄のまま「常に許可」をクリックしてください。

